MAPsシリーズの推奨スペックと確認方法について

【診療所様向け
レセコン・電子カルテ一体型システム】

MAPS for CLINIC

【保険薬局様向け
レセコン・電子薬歴一体型システム】

MAPS for PHARMACY

システムを選んでクリックしてください

EM System Integrater © EM SYSTEMS Group All Rights Reserved.

パソコン・タブレット・モニターの仕様について

「MAPs for CLINIC」の推奨スペックは、次のとおりです。

	CPU	システムの種類	メモリ容量	OS
パソコン本体	Intel社 Core i5（第8世代）以上	64ビット	8 GB 以上 （16GB以上推奨）	Windows11 Pro

	解像度
液晶画面	フルHD　1920×1080（縦横比 16：9）　以上

＊ご利用機器の仕様確認方法は、
下記ボタンをクリックし、ご覧ください。

CPU メモリ　液晶画面　OS

クリックしてください

■OSについて

・Windowsのみの対応です（iOS、アンドロイドOSは対応いたしておりません）。

・Windows11 Pro版が推奨となります。お試し版でのご利用に限り、Home版もご利用いただけます。

・Windows10 Pro（64ビット）は、Aniversary Update（バージョン1607）以降が動作保証の対象となります。

・ARM社のCPUを搭載しているパソコンは動作いたしません。

「システムの種類」が「ARMベースのプロセッサ」になっている場合はARM社のCPUを搭載しています。

詳しい確認方法は次のページをご覧ください。

メニューに戻る

© EM SYSTEMS Group All Rights Reserved.

CPU・メモリ等の確認方法





《解　説》

■ **Intel(R) Core(TM) i5-1235U**

i5,i7,i9　○（推奨品）	12XX･･･第12世代　○（推奨品）
I3,その他　×（非推奨品）	10XX･･･第10世代　○（推奨品）
	8XX･･･第　8世代　○（推奨品）

■ **実装RAM　8 GB 以上が推奨です**

■ **システム種類　64ビットオペレーティングシステム**

対応表に戻る

© EM SYSTEMS Group All Rights Reserved.

画面の解像度の確認方法

①デスクトップ（パソコンの起動後に表示される画面）の、空いている場所で右クリックしてください。



②一覧から「ディスプレイ設定」を選択してください

ディスプレイ設定



100%以上の場合、画面が見切れる可能性があります。

∨印をクリックすると、解像度の一覧が表示されます。

対応する解像度の一例です。
ここに「1920×1080」があればOKです。
お使いのディスプレイによって、表示される解像度が異なる場合がございます。

対応表に戻る

© EM SYSTEMS Group All Rights Reserved.

Windows バージョンの確認方法

①スタートボタンを
右クリックしてください





②「システム」を
クリックしてください

③画面を下へ
スクロールしてください



《解　説》

■**エディション　Windows11 Pro**

Windows11 Pro	○（推奨品）
Windows10	△（可）

＊お試し版に限り、Home版もご利用いただけます。

対応表に戻る

© EM SYSTEMS Group All Rights Reserved.

パソコン・タブレット・モニターの仕様について

「MAPs for PHARMACY」の推奨スペックは、次のとおりです。

	CPU	システムの種類	メモリ容量	OS
パソコン本体	Intel社 Core i3（第8世代）以上 （Core i5 以上をお薦め）	64ビット	8 GB 以上	Windows10 Pro（Homeも可）

	解像度
液晶画面	フルHD　1920×1080（縦横比 16：9）　以上 （スクエア画面の場合 1280×1024）

＊ご利用機器の仕様確認方法は、
下記ボタンをクリックし、ご覧ください。

CPU メモリ　液晶 画面　OS

クリックしてください

■ストレージ（パソコン内部保存領域）について

・SSD（ソリッドステートドライブ）推奨とし、HDD（ハードディスクドライブ）は最低動作保証です。

■OSについて

・Windowsのみの対応です（iOS、アンドロイドOSは対応いたしておりません）。

・Windows10 Pro（64ビット）は、Aniversary Update（バージョン1607）以降が動作保証の対象となります。

・Windows8.1、Windows Server 2016、でもご利用いただく事は可能ですが、画面速度など低下する場合がございます。
予めご了承ください。

・ARM版 Windows10は動作いたしません。ARM版Windows10の確認方法は、CPUの型式にてご確認下さい。
CPUが「Microsoft SQ1」または「Qualcomm Snapdragon」の場合は、
ARM版 Windows10が搭載されています。

メニューに戻る

© EM SYSTEMS Group All Rights Reserved.

CPU・メモリ等の確認方法







《解　説》

■ **Intel(R) Core(TM) i5-8300**

I3,i5,i7,i9	○（推奨品）	9XXX･･･第9世代	○（推奨品）
その他	×（非推奨品）	8XXX･･･第8世代	○（推奨品）
		7XXX･･･第7世代	×（非推奨品）

■ **実装RAM　8 GB 以上が推奨です**

■ **システム種類　64ビットオペレーティングシステム**

対応表に戻る

© EM SYSTEMS Group All Rights Reserved.

画面の解像度の確認方法

①デスクトップ（パソコンの起動後に表示される画面）の、空いている場所で右クリックしてください。

②一覧から「ディスプレイ設定」を選択してください



ディスプレイ設定



∨印をクリックすると、解像度の一覧が表示されます。

対応する解像度の一例です。
ここに「1920×1080」があればOKです。
お使いのディスプレイによって、表示される解像度が異なる場合がございます。

対応表に戻る

© EM SYSTEMS Group All Rights Reserved.

Windows バージョンの確認方法







《解　説》

■エディション　Windows10 Pro（またはHome）

Windows10 Pro（またはHome）　○（推奨品）
Windows8.1　△（可）

■バージョン　1607 以上

旧バージョンの場合は、WindowsUpdateを行ってください。
＊アップデートの操作方法は、メーカーへご確認ください。

対応表に戻る

© EM SYSTEMS Group All Rights Reserved.